

Leçon N° 12. L'explorateur de fichiers Windows 10

1. Ouvrir l'explorateur (plusieurs façons de faire)

Exercice :

Si l'**Explorateur de fichiers** est épinglé dans la barre des tâches, faire un clic G sur son icône. Il s'ouvre à l'écran.
Sinon

1. Appuyer sur la touche **Windows + E**

Ou

2. Faire un clic droit sur l'**icône windows**, dans la fenêtre qui s'ouvre choisir **Explorateur de fichiers (1)** et faire un clic G

Ou



3. Faire un clic G sur l'**icône windows**, puis aller dans la fenêtre des applications. Faire dérouler la liste jusqu'à la lettre **S**, clic G sur « **Système Windows** », clic G sur « **Explorateur de fichiers** »

L'explorateur de fichiers s'ouvre.


2. Description

L'explorateur comprend 4 parties:

- Le menu à ruban (*encadré en rouge*)
- Le volet de navigation (*encadré en bleu*)
- Le volet d'affichage (*encadré en vert*)
- Le volet de visualisation (*encadré en orange*)



3. Le Menu




Il comprend quatre onglets : **Fichier - Accueil - Partage - Affichage**

Un clic pour sélectionner un de ces onglets ouvre un ruban différent

Chaque ruban donne accès à des commandes

Exercice = Sélectionner le dossier
Images cliquer sur les onglets Accueil - Partage - Affichage
Observer le changement de ruban de commande



1. Le chemin d'accès

Le chemin d'accès d'un fichier ou d'un dossier est une liste de noms de dossiers séparés par des petites flèches qui décrivent la position de ce fichier ou de ce dossier.

Il est dans une fenêtre au dessus du volet de navigation comme on le voit dans cette image (1).

1 → > Ce PC > Images > IMAGES ORDIMER


Exercice = Choisir un autre dossier dans le volet de navigation et observer que le chemin d'accès affiché change.

2. Les séparations des volets

Entre les volets, navigation / affichage et entre affichage / visualisation il existe une séparation. Elle est réglable afin d'afficher chacune des fenêtres selon ses besoins.

Exercice = Avec la souris approcher la séparation entre deux fenêtres. Deux petites flèches apparaissent ⇔, maintenir le clic gauche enfoncé et tirer à droite ou à gauche pour régler la disposition des fenêtres.


4. Le volet de navigation




Le volet de navigation ici en **B** contient au moins cinq dossiers : **Accès Rapide - One Drive - Ce PC - Bibliothèques - Réseau**

A. La petite flèche dans l'explorateur de fichier

Dans le volet de Navigation il y a des petites flèches à gauche de certains dossiers. Comme on le voit avec **Ce PC (1)**.



Exercice: clic G sur la flèche de Ce PC, il s'ouvre et les sous-dossiers qu'il contient apparaissent (2)



Dossier fermé. > Flèche vers la droite

Dossier ouvert ▼ Flèche vers le bas


Exercice = ouvrir et fermer le dossier Ce PC
Faire la même chose sur la flèche Images

B. Simplifier l'affichage

1. Exercice: Aller dans l'onglet « Affichage » à gauche faire un clic G dans la petite flèche à côté de Volet de navigation (1) **décocher** la case Afficher les bibliothèques (2)

Cette action retire les bibliothèques du volet de navigation.

Nota: Si vous tenez absolument à garder les bibliothèques, laisser cocher Afficher les bibliothèques



2. Par défaut l'explorateur s'ouvre dans **Accès rapide**. Celui-ci contient des dossiers que l'utilisateur décide d'épingler, l'ordinateur place de lui même les fichiers et les dossiers récemment utilisés


Exercice :

A. Clic droit dans « Accès rapide » . Sélectionner **Options**. Dans la partie « **Déclaration de confidentialité** » **décocher les deux cases « Afficher les fichiers récemment utilisés - Afficher les dossiers récemment utilisés » (1).**


Faire **Appliquer** puis **OK**.

B. Dans la fenêtre « **Ouvrir l'Explorateur de fichier dans** » **Clic G sur la petite flèche, choisir Ce PC. 2)**

Fermer l'explorateur puis l'ouvrir à nouveau. On constate qu'il s'ouvre dans **Ce PC**



Exercice: Dans le volet de navigation, avec la petite flèche fermer **Accès rapide** - **Ce PC** et **Réseau**. Pour simplifier le contenu du volet de navigation , comme on le voit dans l'image ci-contre.



C. Ouvrir Ce PC

Le dossier **Ce PC** contient des sous-dossiers. Et surtout ceux de **Documents - Images - Musique - Vidéo.**


Il y a aussi **le Bureau** et **Téléchargement**

En bas on trouve le ou les disques durs, par exemple **C:**
C'est à cet endroit qu'apparaîtra la clé USB si on l'insère dans un des ports de l'ordinateur

Exercice = insérer une clé USB, repérer son apparition dans le volet de navigation


Ouvrir le dossier Documents ou Images

Sélectionner le dossier Images, observer la surbrillance



Surbrillance : quand on clique sur un dossier ou un fichier il est mis en évidence, sa sélection le met dans un fond bleu pour le distinguer comme ici avec Ce PC.


5. Le volet d'affichage




Ce qui apparait dans le volet d'affichage comme ici en C, c'est le contenu du dossier sélectionné dans le volet de navigation en B. On peut observer que dans le volet d'affichage ce sont les dossiers qui sont affichés en premier puis les fichiers

Exercice :

- sélectionner un dossier dans le volet de navigation et noter ce qui est contenu dans le volet d'affichage.**
- Changer de dossier sélectionné précédemment et noter le changement.**
- Modifier l'affichage dans le volet C:** Dans le *Menu* choisir l'onglet **Affichage (1)** (Voir image ci-dessous) 8 types d'affichages nous sont proposés depuis **Très grandes icônes à Détails**. Sélectionner **Très grandes icônes** puis **Détails** et observer le changement dans le volet d'affichage
- Sélectionner le dossier Images puis choisir une image. Observer l'apparition d'un onglet supplémentaire nommé Outils d'image. Sélectionner le dossier Video choisir une video c'est l'onglet Outils video qui apparait.**

**A. Les cases à cocher de l'explorateur de fichier**

Exercice: Aller dans l'onglet **Affichage**. Dans l'onglet à droite « **Afficher/Masquer** » (1). **Cocher** le petit carré **Cases à cocher des éléments** (2) **Observer** que des petits carrés sont présents à gauche de chaque dossier ou fichier

**B. Les extensions des fichiers**

Exercice: Dans le même onglet à droite « **Afficher/Masquer** » (1) **Cocher** le petit carré **Extensions de nom de fichiers** (2)

Observer que les fichiers ont maintenant une extension souvent de trois lettres précédées d'un point.





Extension d'un fichier: C'est une suite de caractères à la suite du nom d'un fichier, séparée du nom du fichier par un point. Par exemple **.jpg** pour un fichier image

6. Le volet de visualisation ou des détails

Exercice:


1. Dans le menu choisir l'onglet *Affichage*, sélectionner *volet de visualisation* dans le ruban *Volets* (1)



Ce qui apparaît dans le volet de visualisation comme ici en **D**, c'est le contenu du fichier sélectionné dans le volet d'affichage en **C**

Exercice:

2. Sélectionner une image dans le dossier image (2) (comme ci-dessus) L'image apparaît (3) (en D comme ci-dessus).
3. Dans le menu onglet *Affichage* sélectionner *Volets des détails* (4)



le volet de visualisation (en D) affiche les données du fichier, date, taille, appareil de prise de photo, réglage de l'appareil, lieu de prise de vue etc... Prendre conscience des Méta données contenues dans nos fichiers.



4. Sélectionner un fichier texte dans le dossier document C'est le contenu du document qui va apparaître.

